

Explications sur la Sécurité Print Advisor.

Print Advisor est une solution d'entreprise compatible avec Internet proposée en tant que service administré. Deux éléments distincts s'associent pour proposer Print Advisor : le composant de client et le serveur d'applications (hébergé par Xerox dans un centre de données Xerox).

Client Print Advisor

Le Client Print Advisor est installé au sein de votre organisation pour assurer le suivi des travaux d'impression et fonctionne en tant que service Windows sur un serveur d'impression ou une station de travail Windows de votre choix. Il peut fonctionner avec n'importe quel compte disposant d'un accès à Internet. Le Client Print Advisor capture les métadonnées des travaux d'impression, puis les crypte pour les transmettre via Internet jusqu'au centre de données Xerox pour un stockage sécurisé. Aucune information d'identification personnelle n'est collectée.

Remarque : les travaux d'impression ne quittent jamais le réseau de votre organisation.

Serveur d'applications Print Advisor

Le serveur d'applications Print Advisor gère toutes les données et les paramètres d'application. Il est hébergé sur un centre de données Xerox sécurisé.

Sécurisation de vos données

Toutes les données sont cryptées au cours de la transmission à l'aide du protocole SSL (Secure Sockets Layer) avec cryptage 2 048 bits. De plus, toutes les données placées dans le cache local sont cryptées.

Le centre de données Xerox n'est accessible que par analyses biométriques et offre une sécurité continue (24 h/24 et 7 j/7). En outre, des systèmes de détection des intrusions sont mis en place en complément de la surveillance 24 h/24 et 7 j/7. Enfin, l'utilitaire d'hébergement subit des analyses de sécurité régulières permettant de garantir le niveau de sécurité le plus élevé.

Exigences relatives aux ports

Print Advisor exige plusieurs ports pour fonctionner :

Port	Détails
Communication interne (intermachine)	Lorsque Print Advisor est déployé sur des stations de travail et des serveurs d'impression, vous devez fournir plusieurs ports que Print Advisor peut utiliser pour la communication entre les machines. Pendant l'installation, la série de ports par défaut va du port 49218 au port 49219. Ces ports peuvent être réattribués pendant l'installation en fonction des besoins de votre site. Remarque : ces ports sont uniquement utilisés pour la communication entre les machines de votre réseau local. Ils ne sont pas utilisés pour accéder à Internet.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/printadvisor.